2025/11/08 21:25
 1/1
 Driver Update (설치)


Table of Contents

2025/11/08 21:25 1/5 Driver Update (설치)

드라이버, driver, 설치, install

Driver 설치 방법


- x Windows Driver (WDM) 설치 방법에 대한 안내 페이지입니다.
- × 펌웨어와 함께 업데이트 해야 하는 경우, 반드시 펌웨어을 먼저 업데이트 하시기 바랍니다.
- 1++ 장치관리자 실행 |
 - 컴퓨터 우클릭 속성 선택 (단축키 : 윈도우키 + PauseBreak 키) 장치관리자




2025/11/08 21:25 2/5 Driver Update (설치)



2 설치 되어 있던 디바이스 드라이버를 제거합니다.



3'이 장치의 드라이버 소프트웨어를 삭제합니다.'를 선택하여, 드라이버 소프트웨어를 삭제합니다.




2025/11/08 21:25 3/5 Driver Update (설치)

4 하드웨어 변경 사항 검색 버튼을 클릭하여 디바이스를 재검색합니다.




5'기타 PCI 브리지 장치' 우클릭 후 드라이버 소프트웨어 업데이트




6 '컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기(R)' 선택

2025/11/08 21:25 4/5 Driver Update (설치)




7 '찾아보기(R)' 를 클릭하여 Driver 파일 ¹⁾ 이 포함된 폴더 선택 후 '다음'



2025/11/08 21:25 5/5 Driver Update (설치)

8설치 완료 메세지 확인 후 '닫기'



1)

보통 *.inf, *.sys, *.cat 파일들이 한 폴더에 담겨있다

From:

http://comizoa.com/info/ - -

Permanent link:

 $http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:common:support:swupdate: 10_driver_install\&rev=1575968914$

Last update: 2024/07/08 18:22