2025/11/08 08:38
 1/1
 Driver Update (설치)

# **Table of Contents**


2025/11/08 08:38 1/5 Driver Update (설치)

## Driver Update (설치)

- x Windows Driver (WDM) 설치 방법에 대한 안내 페이지입니다.
- × 펌웨어와 함께 업데이트 해야 하는 경우, 반드시 펌웨어을 먼저 업데이트 하시기 바랍니다.

### 1 장치관리자 실행 |

• 컴퓨터 우클릭 - 속성 선택 (단축키 : 윈도우키 + PauseBreak 키)




#### 2 장치관리자 선택




2025/11/08 08:38 2/5 Driver Update (설치)

3 미리 설치되어 있는 경우, 설치 되어 있던 디바이스 드라이버를 제거합니다.



4'이 장치의 드라이버 소프트웨어를 삭제합니다.'를 선택하여, 드라이버 소프트웨어를 삭제합니다.




- 5 하드웨어 변경 사항 검색 버튼을 클릭하여 디바이스를 재검색합니다.
  - 드라이버가 검색되지 않는 경우




2025/11/08 08:38 3/5 Driver Update (설치)

#### 6 '기타 PCI 브리지 장치' 우클릭 후 드라이버 소프트웨어 업데이트




#### 7 '컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기(R)' 선택




8 '찾아보기(R)' 를 클릭하여 Driver 파일 1 이 포함된 폴더 선택 후 '다음'

2025/11/08 08:38 4/5 Driver Update (설치)



9 설치 완료 메세지 확인 후 '닫기'

2025/11/08 08:38 5/5 Driver Update (설치)



• 드라이버 설치에 실패하는 경우

드라이버, driver, 설치, install

보통 \*.inf, \*.sys, \*.cat 파일들이 한 폴더에 담겨있다

From:

http://comizoa.com/info/ - -

Permanent link:

 $http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:common:support:swupdate: 10\_driver\_install\&rev=1586998013$ 

Last update: 2024/07/08 18:22